



# HYGIEJNE VED INSEMINERING

**Problemer med lav og svingende faringsprocent kan i nogle besætninger skyldes uønsket smitte ved inseminering.**

## **Lav din egen handlingsplan**

ud fra denne tjekliste med fokus på hygiejne ved inseminering.

## **Søernes immunitet skal holdes i topform.**

Vi skal huske at de fleste søer trods alt bliver drægtige – også i en problembesætning.

**Tjek:** Foderkvalitet, vandkvalitet, huldstyring, at soen æder stabilt i dieperioden, hygiejne ved faringshjælp, at dieperioden ikke er for kort, at soen er ren efter faring.

## **Bryd smitteveje:**

- Rengøring og tør-desinfektion mellem hvert løbehold. Vask kræver udtørring inden indsættelse. Vask med højtryksrensere kan være problematisk med andre dyr i stalden.
- Hold rent og tørt under søerne i løbestalden. Skrab møg helt væk dagligt.
- Undgå desinfektionsmidler på søerne op til inseminering (risiko for sædskadelig effekt).
- Vurder om poltene skal insemineres før søerne.
- Undgå at smitte med fingrene ved inseminering

## **ARBEJDSGANG VED INSEMINERING:**

1. Forbered insemineringsudstyret – nemt og rent: Insemineringsvogn, dobbeltspand o.l., så remedier og sæd er lige ved hånden. Katetre, engangs-polyhandsker og aftøringspapir svøbes i rene plastposer for at beskytte mod staldstøv og snavs.
2. Før orner ind foran søerne – udnyt overraskelseseffekten.
3. Vurder søernes reaktion på ornen, så kun søer i kraftig stående brunst insemineres.
4. Stimulér efter behov: Stryg yver og løft i lyskefold – Stød i flanke med knæ – Tryk på ryggen – Afslut altid med rideprøven.
5. Insemineringsbånd monteres eller elastiksnor gøres klar (hvis dette benyttes)
6. Tag engangs-polyhandske på hver hånd og sædpose i lommen
7. Aftørring af skamlæber med rent tørt papir – synligt snavs fjernes. Aftør alle søer, da det også har en stimulerende effekt. Smid det brugte papir ud til ornen for at trække ornens tryne til din so.
8. Tag enkeltpakket kateter – Grib på midten – Træk posen forsigtigt tilbage så proppen støder imod enden af posen – Adskil skamlæber med den anden hånd – Før kateter med posen ca. 10 cm op i skeden – Plastposen trækkes tilbage og kateterproppen frigøres. Derved kommer proppen ikke i kontakt med forreste del af skeden.
9. Tag engangshandskerne af og sæt sædposen på.
10. Tjek katetret rutinemæssigt for blod og snavs, når det trækkes ud.

